Matériel de référence

内容

第 1 章. Matériel de référence.....1

Disposition du clavier et référence de mappage : Contenus.....1

Figures.....2

Tables.....2

Dispositions du clavier.....2

Mappage du clavier.....45

Référence de la page de codes hôte.....49

Page de codes hôte 037-1/697-1 Brésil, Canada, Pays-Bas, Portugal, Etats-Unis et 037/1175 Chinois traditionnel.....51

Page de codes hôte 273-1/697-1 Autriche, Allemagne.....52

Page de codes hôte 275-1/697-1 Brésil.....53

Page de codes hôte 277-1/697-1 Danemark, Norvège.....54

Page de codes hôte 278-1/697-1 Finlande, Suède.....55

Page de codes hôte 280-1/697-1 Italie.....56

Page de codes hôte 284-1/697-1 Amérique latine, Espagne.....57

Page de codes hôte 285-1/697-1 Royaume-Uni.....58

Page de codes hôte 290/930 Japon (Katakana) étendu.....59

Page de codes hôte 297-1/697-1 France.....60

Page de codes hôte 420 Arabe bilingue.....61

Page de codes hôte 424/941 Israël (Hebrew - Bulletin Code).....62

Page de codes hôte 500-1/697-1 International.....63

Page de codes hôte 803 Israël (Hebrew - Old Code).....64

Page de codes hôte 833/1173 Hangeul.....65

Page de codes hôte 836/1174 Chinois simplifié.....66

Page de codes hôte 870/959 Latin 2 - EBCDIC multilingue.....67

Page de codes hôte 871-1/697-1 Islande.....68

Page de codes de l'hôte 875 Grèce.....69

Page de codes hôte 924-1/1353-1 International.....70

Page de codes hôte 1025/1150 Cyrillique.....71

Page de codes hôte 1026/1152 Latin 5 - Turquie.....72

Page de codes hôte 1027/939 Japon (latin) étendu.....73

Page de codes hôte 1047/103 Latin 1 (Systèmes ouverts).....74

Page de codes hôte 1112/1035 Lettonie, Lituanie.....75

Page de codes hôte 1122/1037 Estonie.....76

Page de codes hôte 1123 Ukraine.....77

Page de codes hôte 1130 Vietnam.....78

Page de codes hôte 1132 Laos.....79

Page de codes de l'hôte 1137 Inde.....80

Page de codes hôte 1140-1/695-1 Brésil, Canada, Pays-Bas, Portugal, Etats-Unis et 1140/1175 Chinois traditionnel.....81

Page de codes hôte 1141-1/695-1 Autriche, Allemagne.....82

Page de codes de l'hôte 1142-1/695-1 Danemark, Norvège.....83

Page de codes hôte 1143-1/695-1 Finlande, Suède.....84

Page de codes de l'hôte 1144-1/695-1 Italie.....85

Page de codes hôte 1145-1/695-1 Amérique latine, Espagne.....86

Page de codes hôte 1146-1/695-1 Royaume-Uni.....87

Page de codes hôte 1147-1/695-1 France.....89

Page de codes hôte 1148-1/695-1 International.....90

Page de codes hôte 1149-1/695-1 Islande.....91

Page de codes hôte 1153/1375 Latin 2 - EBCDIC multilingue.....92

Page de codes hôte 1154/1381 Cyrillique.....93

Page de codes hôte 1155/1378 Latin 5 - Turquie.....94

Page de codes hôte 1156/1393 Lettonie, Lituanie.....95

Page de codes hôte 1157/1391 Estonie.....96

Page de codes hôte 1158/1388 Ukraine.....97

Page de codes hôte 1160/1395 Thaïlande.....98

Page de codes hôte 1164/1397 Vietnam.....99

第 1 章. Matériel de référence

Référence de disposition et mappage du clavier

Contenus

Figures on page 2

Tables on page 2

Dispositions du clavier on page 2

- Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (3270 uniquement) on page 2
- Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (5250 uniquement) on page 2
- Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (combiné 3270 et 5250) on page 2
- Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (disposition du clavier VT) on page 2
- Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (mode édition local VT uniquement) on page 2
- Clavier compact (3270 uniquement) on page 2
- Clavier compact (5250 uniquement) on page 2
- Clavier compact (combiné 3270 et 5250) on page 2
- 5576-001 (3270 uniquement) on page 2
- 5576-001 (5250 uniquement) on page 2
- 5576-001 (combiné 3270 et 5250) on page 2
- 5576-A01 (3270 uniquement) on page 2
- Clavier 5576-A01 (5250 uniquement) on page 2
- Clavier 5576-A01 (combiné 3270 et 5250) on page 2
- 5576-002/003 (3270 uniquement) on page 2
- Clavier 5576-002/003 (5250 uniquement) on page 2
- Clavier 5576-002/003 (combiné 3270 et 5250) on page 2
- Dispositions du clavier APL (3270 uniquement) on page 2

Mappage du clavier on page 45

Mappage du clavier Home3270 on page 45

Annexe A. Avis

Marques

[Haut de la page on page 1 | Page précédente | Page suivante on page 2 | Table des matières on page 1]

Référence de disposition et mappage du clavier

Figures

1. Etats de décalage pour les touches de fonction on page 2
2. Clavier APL de type 1 on page 2
3. Clavier APL de type 2 on page 2
4. Clavier APL de type 3 on page 2
5. Clavier APL de type 4 on page 2
6. Code de contrôle commun du segment principal du clavier pour le clavier non japonais on page 45
7. Code de contrôle commun du segment principal du clavier pour le clavier japonais on page 45
8. Carte des codes de contrôle du segment principal du clavier pour le clavier américain amélioré on page 45

[Haut de la page on page 2 | Page précédente on page 1 | Page suivante on page 2 | Table des matières on page 1]

Référence de disposition et mappage du clavier

Tables

1. Combinaisons de touches pour les caractères supérieur droit et inférieur droit on page 45
2. Touches d'édition locales on page 45
3. Autre carte de code de contrôle du segment de touche B on page 45

[Haut de la page on page 2 | Page précédente on page 2 | Page suivante on page 2 | Table des matières on page 1]

Référence de disposition et mappage du clavier

Dispositions du clavier

Ce chapitre décrit les dispositions de clavier américain prises en charge par le système hôte. Les claviers sont sélectionnés lors des procédures d'installation ou de personnalisation. Vous pouvez utiliser les dispositions de clavier pour localiser les positions des caractères sur le clavier.

Différents caractères peuvent apparaître à différentes positions de touches, selon la langue du pays sélectionnée. Les touches de fonction situées en haut du clavier ne sont pas affichées. Les zones ombrées affichent les touches qui ne sont pas disponibles sur certains claviers américains.

Reportez-vous au document *Référence de l'utilisateur de l'émulateur* et à l'aide en ligne de Personal Communications pour plus d'informations sur la disposition et le mappage du clavier. Reportez-vous à votre documentation Windows (R) pour plus d'informations sur les options de pays et de page de codes.

Les touches de fonction ont les états de décalage suivants.

Figure 1. Etats de décalage pour les touches de fonction on page 2



Voici quelques abréviations pour les touches.

AltCur

Curseur alterné

AltView

Autre vue

BackSp

Back Space

BackTb

BackTab

BgnOLn

Début de ligne

BotOPg

Bas de la page

BtbWord

Mot Backtab

CarRtn

Retour chariot

ChgFmt

Modifier le format

ChgScrn

Changer d'écran

ChrAdv

Avancement de caractère

Ctrl

Contrôle

CurBlink

Curseur clignotant

CurSel

Sélection à l'aide du curseur

DelWord

Supprimer le mot

DevCan

Annuler l'appareil

DspTxC

Afficher le code texte

Dup

Dupliquer

EditCop

Modifier Copier

EditPst

Modifier Coller

EditUnd

Modifier Annuler

EndFld

Fin de zone

EndOLn

Fin de ligne

ErEOF

Effacer EOF

ErFld

Effacer la zone

ErInp

Effacer l'entrée

Fld-

Champ -

Fld+

Champ +

FldColor

Couleur de la zone

FldExt

Zone Quitter

FldHigh

Mise en évidence du champ

FldMark

Zone Marquer

FldTrns

Héritage du champ de transparence

FastDn

Descendre rapidement

FastDow

Descendre rapidement

FastUp

Monter rapidement

FieldCol

Couleur de la zone

GrpCsr

Curseur graphique

HostPr

Impression hôte

JmpNext

Passer au suivant

JumpNxt

Passer au suivant

MarkLef

Marque à gauche

MkDown

Marque en bas

MkLeft

Marque à gauche

MkRight

Marque à droite

MrkUp

Marque en haut

MarkDow

Marque en bas

MarkRig

Marque à droite

MoveDow

Déplacer vers le bas

MoveLef

Déplacer vers la gauche

MoveRig

Déplacer vers la droite

MvDown

Déplacer vers le bas

MvLeft

Déplacer vers la gauche

MvRight

Déplacer vers la droite

MvUp

Déplacer vers le haut

NewLin

Nouvelle ligne

ReqBSp

Retour arrière requis

ReqTab

Tabulation obligatoire

RolDwn

Défiler vers le bas

RollDow

Défiler vers le bas

RolUp

Défiler vers le haut

Rst/Ctrl

Réinitialiser/Ctrl

RPause

Mettre en pause l'enregistrement/la lecture

SOSI

SOSI Afficher

SOSI/G

SOSI Générer

SysAttn

Attention au système

SysReq

Demande du système

TabFld

Zone d'onglet

TopOPg

Haut de page

TransOp

Transparence Opaque

TrnfldI

Héritage du champ de transparence

TrnOp

Transparence Opaque

TstReq

Demande de test

Turquois

Turquoise

UnderSc

Tiret de soulignement

UndScr

Tiret de soulignement

WdWrap

Renvoi à la ligne

Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (3270 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	SOSI				Record	Play	RPause	APL			RTM	
	Doc	WdWrap	CfgFmt					APL	CurSel	CurBlink	AltCur	+Cr
	Doc	WdWrap	CfgFmt					APL	CurSel	CurBlink	AltCur	+Cr
	Red	Pink	Green	Yellow	Blue	Turq	White	FldColor				

124	125	126
		Clear
		Break

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														BackSp
														BackSp
		NUL				RS					US	RS		EditUnd

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TabFld													
BackTab	DC1	ETB	ENQ	DC2	DC4	EM	NAK	HT	SI	DLE	NUL	ESC	

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												NewLine
	SOH	DC3	EOT	ACK	BEL	BS	LF	VT	FF			NewLine

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
	SUB	CAN	ETX	SYN	STX	SO	CR				

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Quit				
Quit				



Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (5250 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	SOSI				Record	Play	RPause	SOSI/G		CurBlink	AltCur	TestReq
	Help							SOSI/G		CurBlink	AltCur	TestReq
								FieldCol				

124	125	126
		Clear
		HostPr
		TstReq

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														BackSp
														BackSp
														ReqBSp

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TabFld													
BackTb													
ReqTab													

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												FldExt
												NewLin
												CarRtn

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	56	57

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Quit				
Quit				



Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (combiné 3270 et 5250)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
-----	SOSI	-----	-----	-----	Record	Play	RPause	-----	-----	-----	RTM	-----
-----	Doc	WdWrap	CfgFmt	-----	-----	-----	-----	APL	CurSel	CurBlink	AltCur	+Cr
-----	Doc	WdWrap	CfgFmt	-----	Blue	Turq	White	APL	CurSel	CurBlink	AltCur	+Cr
-----	Req	Pink	Green	Yellow	-----	-----	-----	FldColor	-----	-----	-----	-----

124	125	126
-----	-----	Clear
-----	-----	-----
-----	-----	Break
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	BackSp
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	ChrAdv
-----	-----	NUL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	US	RS	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TabFld	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
BackTab	DC1	ETB	ENQ	DC2	DC4	EM	NAK	HT	SI	DLE	NUL	ESC	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NewLine
-----	SOH	DC3	EOT	ACK	BEL	BS	LF	VT	FF	-----	-----	NewLine
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	SUB	CAN	ETX	SYN	STX	SO	CR	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl	-----	-----	-----	Enter/Ctrl
Reset/Ctrl	-----	-----	-----	Enter/Ctrl
-----	-----	-----	-----	-----
Quit	-----	-----	-----	-----
Quit	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----



Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (disposition du clavier VT)

Remarque :

Cette disposition du clavier n'inclut pas la fonction locale de communications personnelles (par exemple, modifier copier, modifier coller, etc.).



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
ESC ESC	AltGrn F13	Compose F14	Help F15	Do F16	Break F17	F6 F18 UsrF6	F7 F19 UsrF7	F8 F20 UsrF8	F9 UsrF9	F10 UsrF10	F11 UsrF11	F12 UsrF12
	UsrF13	UsrF14	UsrF15	UsrF16	UsrF17	UsrF18	UsrF19	UsrF20				

124	125	126

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
~ ansi7e	1 !	2 @ NULL	3 #	4 $	5 %	6 ^ RS	7 & ^	8 * ^	9 (^	0) ^	- _ US	= + ^	Backspace Backspace

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab Field Backtab	q Q DC1	w W ETB	e E ENQ	r R DC2	t T DC4	y Y EM	u U NAK	i I HT	o O SI	p P DLE	[{ ESC	] } GS	ansi 5c \ FS

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
	a A SOH	s S DC3	d D EOT	f F ACK	g G BEL	h H BS	j J LF	k K VT	l L FF	; :	' "	Newline Newline

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
	z Z SUB	x X CAN	c C ETX	v V SYN	b B STX	n N SO	m M CR	, <	. >	/ ?	

58	60	61	62	64
		Space Space		

Segment C assignment:



Segment D assignment:



Clavier amélioré, clavier Microsoft Natural (mode édition local VT uniquement)

Remarque :

Cette disposition du clavier n'inclut pas la fonction locale de communications personnelles (par exemple, modifier copier, modifier coller, etc.).



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
ESC ESC	AltGrn F13	Compose F14	Help F15	Do F16	Break F17	F6 F18 UsrF6	F7 F19 UsrF7	F8 F20 UsrF8	F9 UsrF9	F10 UsrF10	F11 UsrF11	F12 UsrF12
	UsrF13	UsrF14	UsrF15	UsrF16	UsrF17	UsrF18	UsrF19	UsrF20				

124	125	126

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
ansi7e	1 !	2 @ NULL	3 #	4 $	5 %	6 ^ RS	7 &	8 *	9 (	0)	- _ US	= +	Backspace Backspace

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab Field Backtab	q Q DC1	w W ETB	e E ENQ	r R DC2	t T DC4	y Y EM	u U NAK	i I HT	o O SI	p P DLE	[{ ESC	] } GS	ansi Bc \ FS

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
	a A SOH	s S DC3	d D EOT	f F ACK	g G BEL	h H BS	j J LF	k K VT	l L FF	; :	' "	Newline/Transmit Newline/Transmit

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
	z Z SUB	x X CAN	c C ETX	v V SYN	b B STX	n N SO	m M CR	, <	. >	/ ?	

58	60	61	62	64
		Space Space		

Segment C assignment:



Segment D assignment:



Clavier compact (3270 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	Doc	WdWrap	CfgFmt		Record	Play	RPause	APL	CurSel	CurBlink	RTM	+Cr
	Doc	WdWrap	CfgFmt					APL	CurSel	CurBlink	AltCur	+Cr
	Red	Pink	Green	Yellow	Blue	Turq	White	FldColor			AltCur	

124	125	126
		Clear
		Break

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														BackSp
														BackSp

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TabFld													
BackTab													

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												NewLine
												NewLine

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Quit				
Quit				

Segment C assignment:

75	80	85
Insert	Home	-----
Dup	FM	PA3
-----	Rule	ChgScrn
PA1	PA2	JmpNext
PA1	PA2	JmpNext
-----	-----	-----

76	81	86
Delete	ErEOF	-----
Delete	ErFld	-----
DelWord	-----	Test
DelWord	ErInp	-----
DelWord	ErInp	-----
-----	-----	-----

	83	
	Up	
	MkUp	
	MvUp	
	FastUp	
	FastUp	

79	84	89
Left	Down	Right
MkLeft	MkDown	MkRight
MvLeft	MvDown	MvRight
BtoWord	FastDn	TabWord
BtoWord	FastDn	TabWord
-----	-----	-----

Clavier compact (5250 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	Help				Record	Play	RPause			CurBlink	AltCur	
										CurBlink	AltCur	

124	125	126
		Clear
		HostPr
		TstReq

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														BackSp
														BackSp
														ReqBSp

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TabFld													
BackTb													
ReqTab													

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												FldExt
												NewLin
												CarRtn

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Quit				
Quit				

Segment C assignment:

75	80	85
Insert	Home	RolDwn
Dup	FM	RolDwn
DspTxC	Rule	-----
-----	-----	JmpNxt
-----	-----	JmpNxt
-----	-----	-----

76	81	86
Delete	ErEOF	RolUp
Delete	-----	RolUp
DelWord	-----	-----
DelWord	ErInp	-----
DelWord	ErInp	-----
-----	-----	-----

	83	
	Up	
	MkUp	
	MvUp	
	FastUp	
	FastUp	

79	84	89
Left	Down	Right
MkLeft	MkDown	MkRight
MvLeft	MvDown	MvRight
BtoWord	FastDn	TabWord
BtoWord	FastDn	TabWord
-----	-----	-----

Clavier compact (combiné 3270 et 5250)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	Doc	WdWrap	CfgFmt		Record	Play	RPause	APL	CurSel	CurBlink	RTM	+Cr
	Doc	WdWrap	CfgFmt					APL	CurSel	CurBlink	AltCur	+Cr
	Red	Pink	Green	Yellow	Blue	Turq	White	FldColor			AltCur	

124	125	126
		Clear
		Break

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														BackSp
														ChrAdv

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TabFld													
BackTab													

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												NewLine
												NewLine

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Quit				
Quit				

Segment C assignment:

75	80	85
Insert	Home	RolDwn
Dup	FM	PA3
-----	Rule	ChgScrn
PA1	PA2	JmpNxt
PA1	PA2	JmpNxt
-----	-----	-----

76	81	86
Delete	ErEOF	RolUp
Delete	ErFld	-----
DelWord	-----	Test
DelWord	ErInp	-----
DelWord	ErInp	-----
-----	-----	-----

	83	
	Up	
	MkUp	
	MvUp	
	FastUp	
	FastUp	

79	84	89
Left	Down	Right
MkLeft	MkDown	MkRight
MvLeft	MvDown	MvRight
BtoWord	FastDn	TabWord
BtoWord	FastDn	TabWord
-----	-----	-----

5576-001 (3270 uniquement)



Segment A assignment:



Segment B assignment:





5576-001 (5250 uniquement)



Segment A assignment:

		CrBrk AltCr				SOSI SOSI		ErEOF ErInp	SysAttn TestReq TestReq	Quit	
112 PF1 PF13 SOSI	113 PF2 PF14	114 PF3 PF15 AltView	115 PF4 PF16	116 PF5 PF17	117 PF6 PF18	118 PF7 PF19	119 PF8 PF20	120 PF9 PF21	121 PF10 PF22	122 PF11 PF23	123 PF12 PF24

Segment B assignment:

Clear Clear SysReq	1 Newlin	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 Ansi 7B	12 Ansi A3	13	14 Ansi AC	15 CharBsp CharAdv EditUnd
Play RPause	16 Tab BackTab	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27 Ansi A2	28	29	
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		43 FieldExt FieldExt	
	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	Ansi 5C	57		
Reset Reset Record	58	60	61								62		64 Entr/Ctl Entr/Ctl		



5576-001 (combiné 3270 et 5250)



Segment A assignment:

		CrRmk AltCur		Help Help		SOSI SOSI	HostPrt	ErEOF ErInp	SysAttn CrSel	PA1 DevCom	PA2 PA3
112 PF1 PF13 SOSI Doc	113 PF2 PF14 WordWrap	114 PF3 PF15 AltView CfgMnt	115 PF4 PF16	116 PF5 PF17	117 PF6 PF18	118 PF7 PF19	119 PF8 PF20 APL APL	120 PF9 PF21	121 PF10 PF22	122 PF11 PF23	123 PF12 PF24 +Cr

Segment B assignment:

Clear Clear SysReq SysReq	1 SysAttn	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 Ansi 7R	12 US Ansi A3	13 RS	14 Ansi A3	15 BackSp CharAdv
Play RPause	16 Tab BackTab	17 DC1	18 RTB	19 ENQ	20 DC2	21 DC4	22 EM	23 NAK	24 HT	25 SI	26 DLE	27 NUL Ansi A2	28 ESC	29	
	30	31 SOH	32 DC3	33 EOT	34 ACK	35 BEL	36 BS	37 LF	38 VT	39 FF	40	41	42 GS	43 NewLine NewLine	
	44	46 SUB	47 CAN	48 RTX	49 SYN	50 STX	51 SO	52 CR	53	54	55	Ansi 5C FS	57		
Reset Reset Record	58	60	61								62		64 Entr/Ctl Entr/Ctl		



5576-A01 (3270 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
-----	SOSI	-----	AltView	-----	Record	Play	RPause	APL	CrSel	CrBnk	RTM	-----
-----	Doc	WordWrap	CfgFmt	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	AltCr	GrpCsr
-----	Doc	WordWrap	CfgFmt	-----	Blue	Turq	White	APL	CrSel	CrBnk	AltCr	GrpCsr
-----	Red	Pink	Green	Yellow	-----	-----	-----	FloColor	-----	-----	-----	-----

124	125	126
-----	-----	Clear
-----	-----	-----
-----	-----	Break
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	BackSp
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	BackSp
-----	-----	NUL	-----	-----	-----	RS	-----	-----	-----	-----	US	RS	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	EditUnd
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
BackTab	DC1	ETB	ENQ	DC2	DC4	EM	NAK	HT	SI	DLE	NUL	ESC	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NewLine
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	NewLine
-----	SOH	DC3	EOT	ACK	BEL	BS	LF	VT	FF	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	SUB	CAN	ETX	SYN	STX	SO	CR	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl	-----	-----	-----	Enter/Ctl
Reset/Ctrl	-----	-----	-----	Enter/Ctl
-----	-----	-----	-----	-----
Quit	-----	-----	-----	-----
Quit	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----



Clavier 5576-A01 (5250 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	SOSI		AltView		Record	Play	RPause	SOSI/G			AltCur	
	Help							SOSI/G			AltCur	TestReq
								FieldCol				TestReq

124	125	126
		Clear
		HostPr

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Ansi 7E				CharBsp
														CharAdv
											Ansi A3		Ansi AC	EditUnd

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab													
BackTab											Ansi A2		

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												FieldExt
												FieldExt

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Reset/Ctrl				Enter/Ctrl
Quit				



Clavier 5576-A01 (combiné 3270 et 5250)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
Attn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	SOSI		AltView		Record	Play	RPause	APL		CrBnk	AltCur	+Cr
	Doc	WordWrap	CfgFmt						CrSel			
	Doc	WordWrap	CfgFmt					APL	CrSel	CrBnk	AltCur	+Cr
	Red	Pink	Green	Yellow	Blue	Turquois	White					

124	125	126
		Clear
		Break

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										ANSI 7E	US	RS	ANSI AC	BackSp
		NUL									ANSI A3			CharAdv

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab													
BackTab	DC1	ETB	ENQ	DC2	DC4	EM	NAK	HT	SI	DLE	NUL	ESC	
											ANSI A2		

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												NewLine
	SOH	DC3	EOT	ACK	BEL	BS	LF	VT	FF			NewLine

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
	SUB	CAN	ETX	SYN	STX	SO	CR				

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Enter/Ctl
Reset/Ctrl				Enter/Ctl
Quit				
Quit				



5576-002/003 (3270 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
Sysattn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysRq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	SOSI		AltView		Record	Play	RPause	APL	CrSel	CrBnk	RTM	
	Doc	WordWrap	CfgFmt					APL			AltCr	GrpCsr
	Doc	WordWrap	CfgFmt					FieldCol	CrSel	CrBnk	AltCr	GrpCsr
	Red	Pink	Green	Yellow	Blue	Turquois	White					

124	125	126
		Clear
		Break

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														BackSp
														BackSp
		NUL				RS					US	RS		
														EditUnd

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab													
BackTab	DC1	ETB	ENQ	DC2	DC4	EM	NAK	HT	SI	DLE	NUL	ESC	

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												NewLine
	SOH	DC3	EOT	ACK	BEL	BS	LF	VT	FF			NewLine

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
	SUB	CAN	ETX	SYN	STX	SO	CR				

58	60	61	62	64
Reset/Ctrl				Entr/Ctl
Reset/Ctrl				Entr/Ctl
Quit				
Quit				



Clavier 5576-002/003 (5250 uniquement)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
SysAttn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	SOSI	Help	AltView		Record	Play	Pause	SOSI/G			AltCur	TestReq
								SOSI/G			AltCur	TestReq
								FieldCol				

124	125	126
		Clear
		HostPr

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Ansi 7E		RS		CharBsp
											Ansi A3		ANSI AC	CharAdv
														EditUnd

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab													
BackTab											Ansi A2		

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
												FieldExt
												FieldExt

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57

58	60	61	62	64
Reset/Ctl				Entr/Ctl
Reset/Ctl				Entr/Ctl
Quit				



Clavier 5576-002/003 (combiné 3270 et 5250)



Segment A assignment:

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
Attn	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
SysReq	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24
	SOSI		AltView		Record	Play	Pause	APL		CrBnk	AltCur	+Cr
	Doc	WordWrap	CfgFmt						CrSel			
	Doc	WordWrap	CfgFmt		Blue	Turquois	White	APL	CrSel	CrBnk	AltCur	+Cr
	Red	Pink	Green	Yellow								

124	125	126
		Clear
		Break

Segment B assignment:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										ANSI 7E	US	RS	ANSI AC	BackSp
		NUL									ANSI A3			CharAdv

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tab													
BackTab	DC1	ETB	ENQ	DC2	DC4	EM	NAK	HT	SI	DLE	NUL	ESC	
											ANSI A2		

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43
	SOH	DC3	EOT	ACK	BEL	BS	LF	VT	FF			NewLine
												NewLine

44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57
	SUB	CAN	ETX	SYN	STX	SO	CR				

58	60	61	62	64
Reset/Ctl				Entr/Ctl
Reset/Ctl				Entr/Ctl
Quit				
Quit				



Dispositions du clavier APL (3270 uniquement)

Cette section présente les dispositions du clavier APL pour chaque pays. Seuls les caractères APL sont affichés dans chaque position de changement de vitesse (haut/bas/ALT).

Langue	Type
Autrichien/Allemand	1
Belge	2
Canadien (Bilingue)	1
Danemark	1
Finnois/Suédois	1
Français AZERTY	2
Hangeul	4
Italien	1
Japonais	4

Langue	Type
Espagnol (Amérique latine)	1
Norvégien	1
Portugais	1
Chinois simplifié	4
Espagnol	1
Français (Suisse)	1
Allemand (Suisse)	1
Chinois traditionnel	4
Anglais (Royaume-Uni)	1
Anglais (US)	3

Figure 2. Clavier APL de type 1 on page 2



Figure 3. Clavier APL de type 2 on page 2



Figure 4. Clavier APL de type 3 on page 2



Figure 5. Clavier APL de type 4 on page 2



[Haut de la page on page 2 | Page précédente on page 2 | Page suivante on page 45 | Table des matières on page 1]

Référence de disposition et mappage du clavier

Mappage du clavier

Ce chapitre décrit le mappage de clavier pris en charge par le système hôte. Les claviers sont sélectionnés lors des procédures d'installation ou de personnalisation. Vous pouvez utiliser les dispositions de clavier pour localiser les positions des caractères sur le clavier. Reportez-vous au document *Référence de l'utilisateur de l'émulateur* pour plus d'informations.

Pour les touches comportant trois ou quatre caractères affichés, utilisez les combinaisons de touches du tableau 1 on page 45 pour produire les caractères supérieur droit et inférieur droit souhaités. Les caractères inférieurs gauches ne nécessitent aucune touche supplémentaire. Utilisez la touche Maj pour les caractères en haut à gauche.

Tableau 1. Combinaisons de touches pour les caractères supérieur droit et inférieur droit on page 2

Pays	Modèle amélioré de caractère en bas à droite [1]	Tous les modèles de caractère en haut à droite
Danemark	AltGr	Ctrl
Finlande	AltGr	Ctrl
Norvège	AltGr	Ctrl
Suède	AltGr	Ctrl
Tous les autres	AltGr	Aucun

Pays	Modèle amélioré de caractère en bas à droite [1]	Tous les modèles de caractère en haut à droite
Remarque : 1 Les touches Alt et AltGr produisent le même caractère sur le clavier amélioré en mode DOS.		

Touches d'édition locales

Le tableau 2 on page 46 montre les touches utilisées par l'édition locale. Ces touches se comportent différemment entre le mode d'édition locale et le mode d'édition interactive (ECHO).

Tableau 2. Touches d'édition locales on page 2

Mnémoniques des clés VT	Fonction d'édition locale	Action en mode d'édition locale
VT Trouver	Curseur Accueil	Déplace le curseur vers la position supérieure gauche sur une page en mémoire.
VT Insérer	Insérer/Remplacer	Détermine si les nouveaux caractères saisis déplacent les caractères existants vers la droite ou remplacent les caractères existants.
VT Supprimer	Effacer	Efface un champ non protégé de tous les caractères. Appuyez conjointement avec la touche MAJ pour effacer tous les champs non protégés dans la région de défilement.
VT Sélectionner	Edit	Appuyez conjointement avec la touche MAJ pour entrer ou sortir du mode d'édition locale. La ligne d'état affiche l'état actuel.
VT Précédent	Page précédente	Déplace le curseur au début de la page précédente.
VT Suivant	Page suivante	Déplace le curseur au début de la page suivante.
VT PF1	Onglet	Avance le curseur jusqu'à la première occurrence de : • Un taquet de tabulation au début d'un champ non protégé • Un champ non protégé • La fin de la région de défilement Appuyer sur MAJ avec cette touche ramène le curseur à la première occurrence de : • Le taquet de tabulation précédent • Le début du champ actuel non protégé

Mnémoniques des clés VT	Fonction d'édition locale	Action en mode d'édition locale
		• Le début du champ non protégé précédent • Le début de la région de défilement
VT PF2	Insérer une ligne	Ajoute une ligne vide à l'écran et déplace les lignes suivantes vers le bas. Cette touche ne peut pas être sélectionnée sur une ligne contenant un champ protégé.
VT PF3	Supprimer une ligne	Supprime une ligne de l'écran et déplace les lignes suivantes vers le haut. Cette touche ne peut pas être sélectionnée sur une ligne contenant un champ protégé.
VT PF4	Supprimer le carac-tère	Supprime un caractère non protégé au niveau du curseur.
Pavé numérique VT Entrer Nouvelle ligne	Transmis-sion	Envoie un bloc de texte modifié à l'hôte. Fonctionne comme la touche Transmis-sion, si vous sélectionnez Transmission par ligne.

Mappage du clavier Home3270

Cette section montre la position des codes de contrôle suivants : NUL (X'00')ESC (X'1B') FS (X'1C') GS (X'1D') RS (X'1E') US (X'1F')

Les positions de ces codes de contrôle sont fixes et communes à toutes les langues (y compris l'anglais américain), quels que soient les caractères attribués aux positions BASE et UP SHIFT des touches. Ces codes de contrôle sont positionnés sur les positions CONTROL des touches illustrées sur les figures 6 on page 47 à 7 on page 47.

Figure 6. Code de contrôle commun du segment principal du clavier pour le clavier non japonais on page 2



Figure 7. Code de contrôle commun du segment principal du clavier pour le clavier japonais on page 2



Les positions des autres codes de contrôle varient pour chaque langue. Ces codes de contrôle sont positionnés à la position CONTROL de la touche alphabétique associée. Ces codes de contrôle et les caractères alphabétiques associés sont les suivants.

Tableau 3. Autre carte de code de contrôle du segment de touche B on page 2

Code de contrôle	Lettre associée
SOH (X'01')	a
STX (X'02')	b
ETX (X'03')	c
EOT (X'04')	d
ENQ (X'05')	e
ACK (X'06')	f
BEL (X'07')	g
BS (X'08')	h
HT (X'09')	i
LF (X'0A')	j
VT (X'0B')	k
FF (X'0C')	l
CR (X'0D')	m
SO (X'0E')	n
SI (X'0F')	o
DLE (X'10')	p
DC1(XON) (X'11')	q
DC2 (X'12')	r
DC3(XOF) (X'13')	s

Code de contrôle	Lettre associée
DC4 (X'14')	t
NAK (X'15')	u
SYN (X'16')	v
ETB (X'17')	w
CAN (X'18')	x
EM (X'19')	y
SUB (X'1A')	z

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage de code de contrôle pour le clavier amélioré américain.

Figure 8. Carte des codes de contrôle du segment principal du clavier pour le clavier américain amélioré on page 2



[Haut de la page on page 45 | Page précédente on page 2 | **Page suivante** | Table des matières on page 1]

Référence de la page de codes hôte

Contenus

Tableaux des pages de codes hôte

- Page de codes hôte 037-1/697-1 Brésil, Canada, Pays-Bas, Portugal, Etats-Unis et 037/1175 Chinois traditionnel on page 51
- Page de codes hôte 273-1/697-1 Autriche, Allemagne on page 52
- Page de codes hôte 275-1/697-1 Brésil on page 53
- Page de codes hôte 277-1/697-1 Danemark, Norvège on page 54

- Page de codes hôte 278-1/697-1 Finlande, Suède on page 55
- Page de codes hôte 280-1/697-1 Italie on page 56
- Page de codes hôte 284-1/697-1 Amérique latine, Espagne on page 57
- Page de codes hôte 285-1/697-1 Royaume-Uni on page 58
- Page de codes hôte 290/930 Japon (Katakana) étendu on page 59
- Page de codes hôte 297-1/697-1 France on page 60
- Page de codes hôte 420 Arabe bilingue on page 61
- Page de codes hôte 424/941 Israël (Hebrew - Bulletin Code) on page 62
- Page de codes hôte 500-1/697-1 International on page 63
- Page de codes hôte 803 Israël (Hebrew - Old Code) on page 64
- Page de codes hôte 833/1173 Hangeul on page 65
- Page de codes hôte 836/1174 Chinois simplifié on page 66
- Page de codes hôte 870/959 Latin 2 - EBCDIC multilingue on page 67
- Page de codes hôte 871-1/697-1 Islande on page 68
- Page de codes hôte 875 Grèce on page 69
- Page de codes hôte 924-1/1353-1 International on page 70
- Page de codes hôte 1025/1150 Cyrillique on page 71
- Page de codes hôte 1026/1152 Latin 5 - Turquie on page 72
- Page de codes hôte 1027/939 Japon (latin) étendu on page 73
- Page de codes hôte 1047/103 Latin 1 (Systèmes ouverts) on page 74
- Page de codes hôte 1112/1035 Lettonie, Lituanie on page 75
- Page de codes hôte 1122/1037 Estonie on page 76
- Page de codes hôte 1123 Ukraine on page 77
- Page de codes hôte 1130 Vietnam on page 78
- Page de codes hôte 1132 Laos on page 79
- Page de codes hôte 1137 Inde on page 80
- Page de codes hôte 1140-1/695-1 Brésil, Canada, Pays-Bas, Portugal, Etats-Unis et 1140/1175 Chinois traditionnel on page 81
- Page de codes hôte 1141-1/695-1 Autriche, Allemagne on page 82
- Page de codes hôte 1142-1/695-1 Danemark, Norvège on page 83
- Page de codes hôte 1143-1/695-1 Finlande, Suède on page 84
- Page de codes hôte 1144-1/695-1 Italie on page 85
- Page de codes hôte 1145-1/695-1 Amérique latine, Espagne on page 86
- Page de codes hôte 1146-1/695-1 Royaume-Uni on page 87
- Page de codes hôte 1147-1/695-1 France on page 89
- Page de codes hôte 1148-1/695-1 International on page 90
- Page de codes hôte 1149-1/695-1 Islande on page 91
- Page de codes hôte 1153/1375 Latin 2 - EBCDIC multilingue on page 92
- Page de codes hôte 1154/1381 Cyrillique on page 93
- Page de codes hôte 1155/1378 Latin 5 - Turquie on page 94
- Page de codes hôte 1156/1393 Lettonie, Lituanie on page 95
- Page de codes hôte 1157/1391 Estonie on page 96

- Page de codes hôte 1158/1388 Ukraine on page 97
- Page de codes hôte 1160/1395 Thaïlande on page 98
- Page de codes hôte 1164/1397 Vietnam on page 99

[Haut de la page on page 49 | Page précédente | Page suivante | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 037-1/697-1 Brésil, Canada, Pays-Bas, Portugal, Etats-Unis et 037/1175 Chinois traditionnel

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	[SM060000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	] SM080000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00037

[Haut de la page on page 51 | **Page précédente** | Page suivante on page 52 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 273-1/697-1 Autriche, Allemagne

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ä LA170000	ü LU170000	Ö LO180000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ß LS610000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	{ SM110000	ë LE170000	[SM060000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	@ SM050000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	~ SD190000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	Ä LA180000	Ü LU180000	ö LO170000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	§ SM240000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	¦ SM650000	} SM140000	\ SM070000	] SM080000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00273

[Haut de la page on page 52 | Page précédente on page 51 | Page suivante on page 53 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 275-1/697-1 Brésil

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	õ LO190000	é LE110000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	} SM140000	/ SP120000	[SM060000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC030000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	` SD130000	î LI150000	@ SM050000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	¦ SM650000	ì LI130000	] SM080000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	ã LA190000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	É LE120000	$ SC030000	ç LC410000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	Ç LC420000	, SP080000	Õ LO200000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ã LA200000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	{ SM110000	ÿ LY170000	# SM010000	(EO)

Code Page 00275

[Haut de la page on page 53 | Page précédente on page 52 | Page suivante on page 54 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 277-1/697-1 Danemark, Norvège

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	¦ SM650000	@ SM050000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	æ LA510000	å LA270000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ü LU170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	} SM140000	ï LI170000	$ SC030000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	# SM010000	¤ SC010000	ø LO610000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	Å LA280000	, SP080000	Æ LA520000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ø LO620000	ð LD630000	{ SM110000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	~ SD190000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	‚ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	[SM060000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	] SM080000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00277

[Haut de la page on page 54 | Page précédente on page 53 | Page suivante on page 55 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 278-1/697-1 Finlande, Suède

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ä LA170000	å LA270000	É LE120000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	` SD130000	/ SP120000	\ SM070000	a LA010000	j LJ010000	ü LU170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	{ SM110000	ë LE170000	# SM010000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	[SM060000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	} SM140000	ï LI170000	$ SC030000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	é LE110000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	§ SM240000	¤ SC010000	ö LO170000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	Å LA280000	, SP080000	Ä LA180000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ö LO180000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	¦ SM650000	~ SD190000	@ SM050000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	] SM080000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00278

[Haut de la page on page 55 | Page précédente on page 54 | Page suivante on page 56 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 280-1/697-1 Italie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	[SM060000	µ SM170000	¢ SC040000	à LA130000	è LE130000	ç LC410000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	] SM080000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ì LI130000	# SM010000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	{ SM110000	} SM140000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	@ SM050000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	\ SM070000	~ SD190000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	ù LU130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	° SM190000	é LE110000	ò LO130000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	£ SC020000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	§ SM240000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	¦ SM650000	` SD130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00280

[Haut de la page on page 56 | Page précédente on page 55 | Page suivante on page 57 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 284-1/697-1 Amérique latine, Espagne

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	¨ SD170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	¦ SM650000	ß LS610000	# SM010000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	ñ LN190000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	^ SD150000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	Ñ LN200000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	! SP020000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	~ SD190000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00284

[Haut de la page on page 57 | Page précédente on page 56 | Page suivante on page 58 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 285-1/697-1 Royaume-Uni

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	¯ SM150000	[SM060000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	$ SC030000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	^ SD150000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	£ SC020000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	] SM080000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	~ SD190000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00285

[Haut de la page on page 58 | Page précédente on page 57 | Page suivante on page 59 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 290/930 Japon (Katakana) étendu

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	[SM080000	] SM090000	ソ JS500000	~ SD190000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	$ SC030000	0 ND100000
-1	。 JQ700000	ェ JE010000	/ SP120000	i LI010000	ア JA000000	タ JT100000	¯ SM150000	¢ SC040000	A LA020000	J LJ020000	€ SC200000	1 ND010000
-2	「 JQ710000	ォ JO010000	a LA010000	j LJ010000	イ JI000000	チ JT200000	ヘ JH400000	\ SM070000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	」 JQ720000	ャ JY110000	b LB010000	k LK010000	ウ JU000000	ツ JT300000	ホ JH500000	t LT010000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	、 JQ730000	ュ JY310000	c LC010000	l LL010000	エ JE000000	テ JT400000	マ JM100000	u LU010000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	・ JQ740000	ョ JY510000	d LD010000	m LM010000	オ JO000000	ト JT500000	ミ JM200000	v LV010000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ヲ JW500000	ッ JT310000	e LE010000	n LN010000	カ JK100000	ナ JN100000	ム JM300000	w LW010000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	ァ JA010000		f LF010000	o LO010000	キ JK200000	ニ JN200000	メ JM400000	x LX010000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ィ JI010000	ー JX700000	g LG010000	p LP010000	ク JK300000	ヌ JN300000	モ JM500000	y LY010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ゥ JU010000		h LH010000	` SD130000	ケ JK400000	ネ JN400000	ヤ JY100000	z LZ010000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	£ SC020000	! SP020000		: SP130000	コ JK500000	ノ JN500000	ユ JY300000	レ JR400000				
-B	. SP110000	¥ SC050000	, SP080000	# SM010000	q LQ010000	r LR010000	s LS010000	ロ JR500000				
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	サ JS100000		ヨ JY500000	ワ JW100000				
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	シ JS200000	ハ JH100000	ラ JR100000	ン JN000000				
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ス JS300000	ヒ JH200000	リ JR200000	゜ JX710000				
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	セ JS400000	フ JH300000	ル JR300000	° JX720000				(EO)

Code Page 00290

[Haut de la page on page 59 | Page précédente on page 58 | Page suivante on page 60 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 297-1/697-1 France

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	[SM060000	` SD130000	¢ SC040000	é LE110000	è LE130000	ç LC410000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	{ SM110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	¨ SD170000	# SM010000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	@ SM050000	} SM140000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	] SM080000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	\ SM070000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	µ SM170000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	° SM190000	§ SM240000	ù LU130000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	£ SC020000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	à LA130000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	~ SD190000	ò LO130000	¦ SM650000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00297

[Haut de la page on page 60 | Page précédente on page 59 | Page suivante on page 61 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 420 Arabe bilingue

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ـح AH450003	ش AS230000	ظ AZ450000	غ AG310003	ك AK010003	؛ SP140007	؟ SP150007	× SA070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	ـأ AA310002	/ SP120000	خ AH470000	a LA010000	j LJ010000	÷ SA060000	ل AL010000	A LA020000	J LJ020000	(NSP) SP310000	1 ND010000
-2	ـس AX100000	ؤ AW310000	ة AT020000	ـخ AH470003	b LB010000	k LK010000	s LS010000	ﻵ AL220000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	سـ AX100004		ت AT010000	د AD010000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ﻷ AL220003	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ـ SM860000		ـت AT010003	ذ AD470000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	ﻸ AL320000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	ى SM870000	ئ AY310000	ث AT470000	ر AR010000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	ﻹ AL320003	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ء AX300000	ا AA010000	ـث AT470003	ز AZ010000	f LF010000	o LO010000	w LW010000		F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	آ AA210000	ـا AA010002	ج AG230000	س AS010000	g LG010000	p LP010000	x LX010000		G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ـآ AA210002	ب AB010000	ـج AG230003	ـس AS010003	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	ﻻ AL020000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	أ AA310000	ـب AB010003	ح AH450000	، SP080007	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	ـﻻ AL020003	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	ـش AS230003	ع AC470000	غ AG310004	ـل AL010003	(SHY) SP320000	ى AA020000	ا ND010001	
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	ـص AS450000	ـع AC470002	ف AF010000	م AM010000	ه AH010003	ـى AA020002	٢ ND020001	٦ ND060001
-C	< SA030000	* SM040007	٪ SM020007	@ SM050000	صـ AS450003	ـعـ AC470003	فـ AF010003	مـ AM010003		ي AY010000		٧ ND070001
-D	(SP060000	) SP070000	ـ SP090000	' SP050000	ض AD450000	عـ AC470004	ق AQ010000	ن AN010000	ﻫ AH010004	يـ AY010002	٣ ND030001	٨ ND080001
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ضـ AD450003	غ AG310000	قـ AQ010003	نـ AN010003		ـي AY010003	٤ ND040001	٩ ND090001
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	ط AT450000	ـغ AG310002	ك AK010000	ه AH010000	و AW010000	٠ ND100001	٥ ND050001	(EO)

Code Page 00420

[Haut de la page on page 61 | Page précédente on page 60 | Page suivante on page 62 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 424/941 Israël (Hebrew - Bulletin Code)

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000			° SM190000	µ SM170000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	א HX330000	' HY010000	/ SP120000	ת HT010000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	ב HB010000	ך HK610000	ע HX350000		b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ג HG010000	כ HK010000	ף HP610000		c LC010000	l LL010000	t LT010000	• SM570000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ד HD010000	ל HL010000	פ HP010000	(RSP) SP300000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	ה HH010000	ם HM610000	ץ HS610000		e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ו HW010000	מ HM010000	צ HS450000		f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	ז HZ010000	ן HN610000	ק HQ010000		g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ח HH450000	נ HN010000	ר HR010000	‗ SM100000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ט HT450000	ס HS010000	ש HS210000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000			[SM060000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000			] SM080000				
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000				¯ SM150000				
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000		̣ SD410000		¨ SD170000				
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000				´ SD110000				
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000				(EO)

Code Page 00424

[Haut de la page on page 62 | Page précédente on page 61 | Page suivante on page 63 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 500-1/697-1 International

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00500

[Haut de la page on page 63 | Page précédente on page 62 | Page suivante on page 64 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 803 Israël (Hebrew - Old Code)

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	א HX330000	- SP100000									0 ND100000
-1			/ SP120000		ב HB010000	ך HK610000			A LA020000	J LJ020000		1 ND010000
-2					ג HG010000	כ HK010000	ף HP610000		B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3					ד HD010000	ל HL010000	פ HP010000		C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4					ה HH010000	ם HM610000	ץ HS610000		D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5					ו HW010000	מ HM010000	צ HS450000		E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6					ז HZ010000	ן HN610000	ק HQ010000		F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7					ח HH450000	נ HN010000	ר HR010000		G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8					ט HT450000	ס HS010000	ש HS210000		H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9					י HY010000	ע HX350000	ת HT010000		I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	$ SC030000	! SP020000		: SP130000								
-B	. SP110000	ל SC150000	, SP080000	# SM010000								
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000								
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000								
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000								
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000								(EO

Code Page 00803

[Haut de la page on page 64 | Page précédente on page 63 | Page suivante on page 65 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 833/1173 Hangeul

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	[SM080000	] SM090000		¯ SM150000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	₩ SC140000	0 ND100000
-1			/ SP120000		a LA010000	j LJ010000	~ SD190000		A LA020000	J LJ020000		1 ND010000
-2	SP480000	ㅍ OD100000	ㅀ OL300000	ㅈ OJ000000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	\ SM070000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ㄱ OG000000	ㄹ OL000000	ㅁ OM000000	ㅉ OJ100000	c LC010000	l LL010000	t LT010000		C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ㄲ OG100000	ㄺ OL200000	ㅂ OB000000	ㅊ OC200000	d LD010000	m LM010000	u LU010000		D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	ㄳ OG200000	ㄻ OL400000	ㅃ OB100000	ㅋ OK000000	e LE010000	n LN010000	v LV010000		E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ㄴ ON000000	ㄼ OL100000	ㅄ OB200000	ㅌ OT000000	f LF010000	o LO010000	w LW010000		F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	ㄵ ON150000	ㄽ OL600000	ㅅ OS000000	ㅍ OP000000	g LG010000	p LP010000	x LX010000		G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ㄶ ON100000	ㄾ OL700000	ㅆ OS100000	ㅎ OH000000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000		H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ㄷ OD000000	ㄿ OL500000	ㅇ ON200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000		I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	ㅏ OA000000	ㅑ OY400000	ㅛ OY500000	ㅡ OE300000				
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	ㅐ OA200000	ㅒ OY300000	ㅜ OU000000	ㅢ OE400000				
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ㅑ OY200000	ㅗ OO000000	ㅝ OU300000	ㅣ OI000000				
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ㅒ OY250000	ㅘ OO100000	ㅞ OU200000					
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ㅓ OE200000	ㅙ OO200000	ㅟ OU400000					
-F	| SM130000	ㄱ SM660000	? SP150000	" SP040000	ㅔ OE000000	ㅚ OO300000	ㅠ OY600000					(EO)

Code Page 00833

[Haut de la page on page 65 | Page précédente on page 64 | Page suivante on page 66 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 836/1174 Chinois simplifié

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000				~ SD190000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	$ SC030000	0 ND100000
-1			/ SP120000		a LA010000	j LJ010000	¯ SM150000		A LA020000	J LJ020000		1 ND010000
-2					b LB010000	k LK010000	s LS010000	\ SM070000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3					c LC010000	l LL010000	t LT010000		C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4					d LD010000	m LM010000	u LU010000		D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5					e LE010000	n LN010000	v LV010000		E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6					f LF010000	o LO010000	w LW010000		F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7					g LG010000	p LP010000	x LX010000		G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8					h LH010000	q LQ010000	y LY010000		H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9				` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000		I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	£ SC020000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000				[SM060000				
-B	. SP110000	¥ SC120000	, SP080000	# SM010000				] SM080000				
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000								
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000								
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000								
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000								(EO)

Code Page 00836

[Haut de la page on page 66 | Page précédente on page 65 | Page suivante on page 67 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 870/959 Latin 2 - EBCDIC multilingue

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ˇ SD210000	˘ SD230000	° SM190000	ą LA430000	• SD290000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	Ą LA440000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ç LC430000	Â LA160000	Ę LE440000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	ż LZ290000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	Ţ LT420000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ţ LT410000	ů LU270000	″ SD250000	Ů LU280000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	Ż LZ300000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ă LA230000	î LI150000	Ă LA240000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ž LZ210000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	č LC210000	Ĭ LI210000	Č LC220000	Ľ LL220000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ź LZ110000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	Í LL110000	Ç LC420000	Ĺ LL120000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	Ž LZ220000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ć LC110000	ß LS610000	Ć LC120000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	Ź LZ120000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	| SM130000	: SP130000	ś LS110000	ł LL610000	Ś LS120000	Ł LL620000	(SHY) SP320000	Ě LE220000	ď LD210000	Ď LD220000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	ň LN210000	ń LN110000	Ň LN220000	Ń LN120000	ô LO150000	ű LU250000	Ô LO160000	Ű LU260000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	đ LD610000	š LS210000	Đ LD620000	Š LS220000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	¯ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ŕ LR110000	ť LT210000	Ŕ LR120000	Ť LT220000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ř LR210000	˛ SD430000	Ř LR220000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	ş LS410000	¤ SC010000	Ş LS420000	× SA070000	ő LO250000	ě LE210000	Ő LO260000	(EO)

Code Page 00870

[Haut de la page on page 67 | Page précédente on page 66 | Page suivante on page 68 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 871-1/697-1 Islande

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	þ LT630000	æ LA510000	′ SD110000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ö LO170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	ð LD630000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	Þ LT640000	Æ LA520000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Đ LD620000	` SD130000	} SM140000	@ SM050000	¯ SM150000	~ SD190000	ü LU170000	^ SD150000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	¯ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	{ SM110000	] SM080000	[SM060000	\ SM070000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	Ö LO180000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00871

[Haut de la page on page 68 | Page précédente on page 67 | Page suivante on page 69 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes de l'hôte

Page de codes de l'hôte 875 Grèce

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	¨ SD170000	΄ SD730000	ο SM190000	' SD110000	£ SC020000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	Α GA020000	Κ GK020000	/ SP120000	Ά GA120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	ά GA110000	A LA020000	J LJ020000		1 ND010000
-2	Β GB020000	Λ GL020000	T GT020000	Έ GE120000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	έ GE110000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	Γ GG020000	Μ GM020000	Y GU020000	Ή GE720000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ή GE710000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	Δ GD020000	Ν GN020000	Φ GF020000	(RSP) SP300000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	ΐ GI170000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	Ε GE020000	Ξ GX020000	X GH020000	Ί GI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	ί GI110000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	Ζ GZ020000	Ο GO020000	Ψ GP820000	Ό GO120000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ό GO110000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	Η GE320000	Π GP020000	Ω GO320000	Ύ GU120000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ύ GU110000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	Θ GT620000	Ρ GR020000	Ϊ GI180000	Ώ GO720000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	ϋ GU170000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	Ι GI020000	Σ GS020000	Ϋ GU180000	΅ SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	ώ GO710000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	| SM130000	: SP130000	α GA010000	η GE310000	ν GN010000	ς GS810000	(SHY) SP320000	± SA020000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	β GB010000	θ GT610000	ξ GX010000	τ GT010000	ω GO310000	½ NF010000	§ SM240000	© SM520000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	γ GG010000	ι GI010000	ο GO010000	υ GU010000	ΐ GI730000			€ SC200000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	δ GD010000	κ GK010000	π GP010000	φ GF010000	ΰ GU730000	• SD630000		
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ε GE010000	λ GL010000	ρ GR010000	χ GH010000	‘ SP190000	’ SP200000	« SP170000	» SP180000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	ζ GZ010000	μ GM010000	σ GS010000	ψ GP810000	— SM120000	¦ SM650000	¬ SM660000	(EO)

Code Page 00875

[Haut de la page à la page 69 | Page précédente à la page 68 | Page suivante à la page 70 | Table des matières à la page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 924-1/1353-1 International

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	Œ LO520000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	œ LO510000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	Ÿ LY180000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	Ý LY120000	! SP020000	Š LS220000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM680000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	š LS210000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD640000	¯ SD310000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	ž LZ210000	[SM060000	] SM080000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	Ž LZ220000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 00924

[Haut de la page on page 70 | Page précédente on page 69 | Page suivante on page 71 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1025/1150 Cyrillique

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre. Si cette page de codes n'est pas utilisée avec une machine hôte cyrillique, certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	Њ KN120000	ц KC010000	й KJ110000	я KA150000	ь KX110000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	Љ KL410000	/ SP120000	Ћ KC120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	ы KY0I0000	A LA020000	J LJ020000	§ SM240000	1 ND010000
-2	ђ KD610000	њ KN110000	Ґ KG120000	Ќ KK120000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	з KZ010000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ґ KG110000	ћ KC110000	Ё KE180000	(SHY) SP320000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ш KS210000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ё KE170000	ќ KK110000	Є KE160000	Ў KU240000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	э KE130000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	є KE150000	ў KU230000	S KZ160000	Џ KG220000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	щ KS150000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	s KZ150000	џ KG210000	I KI120000	ю KU150000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ч KC210000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	i KI110000	Ъ KU220000	Ї KI180000	a KA010000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ъ KU210000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ї KI170000	№ SM000000	J KJ020000	б KB010000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	Ю KU160000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	j KJ010000	Ђ KD620000	Љ KL420000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	A KA020000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	| SM130000	: SP130000	д KD010000	к KK010000	р KR010000	Б KB020000	X KH020000	Н KN020000	Т KT020000	З KZ020000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	е KE010000	л KL010000	с KS010000	Ц KC020000	И KI020000	О KO020000	У KU020000	Ш KS220000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ф KF010000	м KM010000	т KT010000	Д KD020000	Й KJ120000	П KP020000	Ж KZ220000	Э KE140000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	г KG010000	н KN010000	у KU010000	Е KE020000	К KK020000	Я KA160000	В KV020000	Щ KS160000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	х KH010000	о KO010000	ж KZ210000	Ф KF020000	Л KL020000	Р KR020000	Ь KX120000	Ч KC220000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	и KI010000	п KP010000	в KV010000	Г KG020000	М KM020000	С KS020000	Ы KY020000	(EO)

Code Page 01025

[Haut de la page on page 71 | Page précédente on page 70 | Page suivante on page 72 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1026/1152 Latin 5 - Turquie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ç LC410000	ğ LG230000	ü LU170000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ö LO170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	{ SM110000	ì LI130000	[SM060000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	ı LI610000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	Ç LC420000	Ğ LG240000	ş LS410000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	İ LI300000	, SP080000	Ö LO180000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ş LS420000	} SM140000	æ LA510000	] SM080000	¯ SM150000	~ SD190000	\ SM070000	# SM010000	" SP040000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	` SD130000	¸ SD410000	$ SC030000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	¦ SM650000	Æ LA520000	@ SM050000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	Ü LU180000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01026

[Haut de la page on page 72 | Page précédente on page 71 | Page suivante on page 73 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1027/939 Japon (latin) étendu

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	コ JK500000			¯ SM150000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1		ウ JU010000	/ SP120000	サ JS100000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	€ SC200000	1 ND010000
-2	。 JQ700000	ェ JE010000	イ JI000000	シ JS200000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	「 JQ710000	ォ JO010000	ウ JU000000	ス JS300000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ヤ JY100000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	」 JQ720000	ャ JY110000	エ JE000000	セ JS400000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	ュ JY300000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	、 JQ730000	ュ JY310000	オ JO000000	ソ JS500000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	ヨ JY500000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	・ JQ740000	ョ JY510000	カ JK100000	タ JT100000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ラ JR100000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	ヲ JW500000	ッ JT310000	キ JK200000	チ JT200000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	リ JR200000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ァ JA010000	ー JX700000	ク JK300000	ツ JT300000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	ル JR300000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ィ JI010000	ア JA000000	ケ JK400000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	レ JR400000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000		: SP130000	テ JT400000	ノ JN500000	マ JM100000	ロ JR500000				
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	ト JT500000	ハ JH100000	ミ JM200000	ワ JW100000				
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ナ JN100000	ヒ JH200000	ム JM300000	ン JN000000				
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ニ JN200000	フ JH300000	[SM060000	] SM080000				
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ヌ JN300000	ヘ JH400000	メ JM400000	° JX710000				
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	ネ JN400000	ホ JH500000	モ JM500000	° JX720000				(EO)

Code Page 01027

[Haut de la page on page 73 | Page précédente on page 72 | Page suivante on page 74 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1047/103 Latin 1 (Systèmes ouverts)

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¬ SM660000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC030000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	Ý LY120000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	¨ SD170000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	[SM060000	] SM080000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01047

[Haut de la page on page 74 | Page précédente on page 73 | Page suivante on page 75 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1112/1035 Lettonie, Lituanie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	š LS210000	ç LE430000	Š LS220000	Ę LE440000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	ī LI310000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ė LE290000	Ä LA180000	Ė LE300000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ą LA430000	č LC210000	Ą LA440000	Č LC220000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	į LI430000	ų LU430000	Į LI440000	Ų LU440000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ū LU310000	„ SP230000	Ū LU320000	Ī LI320000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	“ SP210000	Å LA280000	Ļ LL420000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ē LE310000	ģ LG410000	Ē LE320000	Ģ LG420000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ž LZ210000	ß LS810000	Ž LZ220000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	Ŗ LR420000	” SP220000	[SM060000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	ţ LR410000	ź LZ110000	] SM080000	ō LO310000	ć LC110000	Ō LO320000	Ć LC120000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ā LA310000	æ LA510000	Ā LA320000	Ź LZ120000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ż LZ290000	ķ LK410000	Ż LZ300000	Ķ LK420000	ņ LN410000	ł LL610000	Ņ LN420000	Ł LL620000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ń LN110000	Æ LA520000	Ń LN120000	ļ LL410000	ó LO110000	ś LS110000	Ó LO120000	Ś LS120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	’ SP200000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01112

[Haut de la page on page 75 | Page précédente on page 74 | Page suivante on page 76 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1122/1037 Estonie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ä LA170000	å LA270000	É LE120000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	` SD130000	/ SP120000	\ SM070000	a LA010000	j LJ010000	ü LU170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	{ SM110000	ë LE170000	# SM010000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	[SM060000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	} SM140000	ï LI170000	$ SC030000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	é LE110000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	§ SM240000	¤ SC010000	ö LO170000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM680000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	Å LA280000	, SP080000	Ä LA180000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ö LO180000	š LS210000	æ LA510000	Š LS220000	¯ SM150000	¦ SM650000	~ SD190000	@ SM050000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ž LZ210000	Æ LA520000	Ž LZ220000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	] SM080000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01122

[Haut de la page on page 76 | Page précédente on page 75 | Page suivante on page 77 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1123 Ukraine

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	Њ KN120000	ц KC010000	й KJ110000	я KA150000	ь KX110000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	Љ KL410000	/ SP120000	Ћ KC120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	ы KY010000	A LA020000	J LJ020000	§ SM240000	1 ND010000
-2	ђ KD610000	њ KN110000	Ґ KG300000	Ќ KK120000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	з KZ010000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ґ KG290000	ћ KC110000	Ё KE180000	(SHY) SP320000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ш KS210000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ё KE170000	ќ KK110000	Є KE160000	Ў KU240000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	э KE130000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	є KE150000	ў KU230000	S KZ160000	Џ KG220000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	щ KS150000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	s KZ150000	џ KG210000	І KI120000	ю KU150000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ч KC210000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	і KI110000	Ъ KU220000	Ї KI180000	a KA010000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ъ KU210000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ї KI170000	№ SM000000	J KJ020000	б KB010000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	Ю KU160000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	j KJ010000	Ђ KD620000	Љ KL420000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	А KA020000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	| SM130000	: SP130000	д KD010000	к KK010000	р KR010000	Б KB020000	Х KH020000	Н KN020000	Т KT020000	З KZ020000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	е KE010000	л KL010000	с KS010000	Ц KC020000	И KI020000	О KO020000	У KU020000	Ш KS220000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ф KF010000	м KM010000	т KT010000	Д KD020000	Й KJ120000	П KP020000	Ж KZ220000	Э KE140000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	г KG010000	н KN010000	у KU010000	Е KE020000	К KK020000	Я KA160000	В KV020000	Щ KS160000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	х KH010000	о KO010000	ж KZ210000	Ф KF020000	Л KL020000	Р KR020000	Ь KX120000	Ч KC220000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	и KI010000	п KP010000	в KV010000	Г KG020000	М KM020000	С KS020000	Ы KY020000	(EO)

Code Page 01123

[Haut de la page on page 77 | Page précédente on page 76 | Page suivante on page 78 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1130 Vietnam

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ă LA230000	î LI150000	Ă LA240000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	◌̃ SD198000	Ç LC420000	đ SC180000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	đ LD610000	æ LA510000	Ð LD600000	¯ SD310000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	◌̉ SD918000	Œ LO520000	◌̣ SD458000	œ LO510000	ư LU910000	ù LU130000	Ư LU920000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	◌̀ SD138000	Æ LA520000	◌́ SD118000	Ÿ LY180000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	¤ SC010000	® SM530000	× SA070000	σ LO910000	ÿ LY170000	Ơ LO920000	(EO)

Code Page 01130

[Haut de la page on page 78 | Page précédente on page 77 | Page suivante on page 79 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1132 Laos

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	₭ SC190000				○ U0000ED0	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000		/ SP120000		a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	๑ U0000ED1	A LA020000	J LJ020000		1 ND010000
-2	ก U0000E81	ข U0000E8D	ป U0000E9B	ร U0000EA3	b LB010000	k LK010000	s LS010000	๒ U0000ED2	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ข U0000E82	ฃ U0000E94	ผ U0000E9C	ล U0000EA5	c LC010000	l LL010000	t LT010000	๓ U0000ED3	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ฃ U0000E84	ค U0000E95	ฝ U0000E9D	ว U0000EA7	d LD010000	m LM010000	u LU010000	๔ U0000ED4	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	ง U0000E87	ฆ U0000E96	พ U0000E9E	ห U0000EAB	e LE010000	n LN010000	v LV010000	๕ U0000ED5	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	จ U0000E88	ง U0000E97	ฟ U0000E9F	อ U0000EAD	f LF010000	o LO010000	w LW010000	๖ U0000ED6	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	ฉ U0000EAA	จ U0000E99	ภ U0000EA1	ร U0000EAE	g LG010000	p LP010000	x LX010000	๗ U0000ED7	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ช U0000E8A	ฉ U0000E9A	ม U0000EA2		h LH010000	q LQ010000	y LY010000	๘ U0000ED8	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	[SM080000	] SM090000	^ SD150000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	๙ U0000ED9	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000		◌ U0000EB4	◌ U0000EBC			◌ U0000ECD		
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000		◌ U0000EB5	◌ U0000EB1	◌ U0000EC0	◌ U0000EC8	◌ U0000EC6		
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	◌ U0000EAF	◌ U0000EB6	◌ U0000EBB	◌ U0000EC1	◌ U0000EC9			
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	◌ U0000EB0	◌ U0000EB7	◌ U0000EBD	◌ U0000EC2	◌ U0000ECA	◌ U0000EDC		
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	◌ U0000EB2	◌ U0000EB8		◌ U0000EC3	◌ U0000ECB	◌ U0000EDD		
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	◌ U0000EB3	◌ U0000EB9		◌ U0000EC4	◌ U0000ECC			(EO)

Code Page 01132

[Haut de la page on page 79 | Page précédente on page 78 | Page suivante on page 80 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes de l'hôte

Page de codes de l'hôte 1137 Inde

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	झ U000091D	द U0000928	म U000092E	(ZW) (N-J) SP5300Z0	ा U000093E	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	ऋ U000090B	/ SP120000	ज U000091E	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	ि U000093F	A LA020000	J LJ020000	(ZW) (Kan) SP5400Z0	1 ND010000
-2	ँ U0000901	ऌ U000090C	औ U0000914	ट U000091F	b LB010000	k LK010000	s LS010000	ी U0000940	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ं U0000902	ऍ U000090D	क U0000915	ठ U0000920	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ु U0000941	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ः U0000903	ऐ U000090E	ख U0000916	ड U0000921	d LD010000	m LM010000	u LU010000	ू U0000942	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	अ U0000905	ए U000090F	ग U0000917	ढ U0000922	e LE010000	n LN010000	v LV010000	ृ U0000943	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	आ U0000906	ऐ U0000910	घ U0000918	ण U0000923	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ॄ U0000944	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	इ U0000907	ऑ U0000911	ङ U0000919	त U0000924	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ॅ U0000945	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ई U0000908	ऒ U0000912	च U000091A	थ U0000925	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	ॆ U0000946	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	उ U0000909	ओ U0000913	छ U000091B	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	े U0000947	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	ऊ U000090A	! SP020000	ज U000091C	: SP130000	ध U0000927	य U000092F	ष U0000937	ै U0000948	ॎ U000094D	ॠ U0000960	० U0000966	६ U000096C
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	न U0000928	र U0000930	स U0000938	ॉ U0000949	ॐ U0000950	ॡ U0000961	१ U0000967	७ U000096D
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	प U000092A	ल U0000932	ह U0000939	ॊ U000094A	॑ U0000951	ॢ U0000962	२ U0000968	८ U000096E
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	फ U000092B	ळ U0000933	[SM060000	] SM080000	॒ U0000952	ॣ U0000963	३ U0000969	९ U000096F
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ब U000092C	व U0000935	ॎ U000093C	ो U000094B		। U0000964	४ U000096A	॰ U0000970
-F	| SM130000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	भ U000092D	श U0000936	ऽ U000093D	ौ U000094C		॥ U0000965	५ U000096B	(EO)

Code Page 01137

[Haut de la page à la page 80 | Page précédente à la page 79 | Page suivante à la page 81 | Table des matières à la page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1140-1/695-1 Brésil, Canada, Pays-Bas, Portugal, Etats-Unis et 1140/1175 Chinois traditionnel

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	• SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	[SM060000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	] SM080000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	‗ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01140

[Haut de la page on page 81 | Page précédente on page 80 | Page suivante on page 82 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1141-1/695-1 Autriche, Allemagne

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ä LA170000	ü LU170000	Ö LO160000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ß LS610000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	{ SM110000	ë LE170000	[SM060000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	@ SM050000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	~ SD190000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	Ä LA180000	Ü LU180000	ö LO170000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM680000	(SHY) SP320000	¹ ND011000	² ND021000	³ ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	§ SM240000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	¦ SM650000	} SM140000	\ SM070000	] SM080000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01141

[Haut de la page on page 82 | Page précédente on page 81 | Page suivante on page 83 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes de l'hôte

Page de codes de l'hôte 1142-1/695-1 Danemark, Norvège

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	! SM650000	@ SM050000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	æ LA510000	å LA270000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ü LU170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	• SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	} SM140000	ï LI170000	$ SC030000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	# SM010000	€ SC200000	ø LO610000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	Å LA280000	, SP080000	Æ LA520000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ø LO620000	ð LD630000	{ SM110000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	~ SD190000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	[SM080000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	] SM090000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01142

[Haut de la page à la page 83 | Page précédente à la page 82 | Page suivante à la page 84 | Table des matières à la page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1143-1/695-1 Finlande, Suède

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ä LA170000	å LA270000	É LE120000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	` SD130000	/ SP120000	\ SM070000	a LA010000	j LJ010000	ü LU170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	{ SM110000	ë LE170000	# SM010000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	• SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	[SM060000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	} SM140000	ï LI170000	$ SC030000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	ć LE110000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	§ SM240000	€ SC200000	ö LO170000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM680000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	Å LA280000	, SP080000	Ä LA180000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ö LO180000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	¦ SM650000	~ SD190000	@ SM050000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	] SM080000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01143

[Haut de la page on page 84 | Page précédente on page 83 | Page suivante on page 85 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes de l'hôte

Page de codes de l'hôte 1144-1/695-1 Italie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	[SM060000	µ SM170000	¢ SC040000	à LA130000	è LE130000	ç LC410000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	] SM080000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ì LI130000	# SM010000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	{ SM110000	} SM140000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	@ SM050000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	\ SM070000	~ SD190000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	ù LU130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	º SM190000	é LE110000	ò LO130000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM680000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	£ SC020000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	§ SM240000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	¦ SM650000	` SD130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01144

[Haut de la page à la page 85 | Page précédente à la page 84 | Page suivante à la page 86 | Table des matières à la page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1145-1/695-1 Amérique latine, Espagne

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	¨ SD170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	¦ SM850000	ß LS810000	# SM010000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	ñ LN190000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	^ SD150000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	Ñ LN200000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	! SP020000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	~ SD190000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01145

[Haut de la page on page 86 | Page précédente on page 85 | Page suivante on page 87 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

hcp_

Page de codes hôte 1146-1/695-1 Royaume-Uni

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	¯ SM150000	[SM060000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	$ SC030000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	^ SD150000	¯ (SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	£ SC020000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	] SM080000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	~ SD190000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01146

[Haut de la page on page 88 | Page précédente on page 86 | Page suivante on page 89 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1147-1/695-1 France

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	[SM080000	` SD130000	¢ SC040000	é LE110000	è LE130000	ç LC410000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	{ SM110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	¨ SD170000	# SM010000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	• SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	@ SM050000	} SM140000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	] SM060000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	\ SM070000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	µ SM170000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	° SM190000	§ SM240000	ù LU130000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	£ SC020000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	à LA130000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	~ SD190000	ò LO130000	¦ SM650000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01147

[Haut de la page on page 89 | Page précédente on page 87 | Page suivante on page 90 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1148-1/695-1 International

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	• SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ð LD630000	æ LA510000	Ð LD620000	¯ SM150000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	þ LT630000	Æ LA520000	Þ LT640000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01148

[Haut de la page on page 90 | Page précédente on page 89 | Page suivante on page 91 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1149-1/695-1 Islande

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	þ LT830000	æ LA510000	′ SD110000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ö LO170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	ð LD630000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	Þ LT640000	Æ LA520000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	¯ (SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ð LD620000	` SD130000	} SM140000	@ SM050000	¯ SM150000	~ SD190000	ü LU170000	^ SD150000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	{ SM110000	] SM080000	[SM060000	\ SM070000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	Ö LO180000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01149

[Haut de la page on page 91 | Page précédente on page 90 | Page suivante on page 92 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1153/1375 Latin 2 - EBCDIC multilingue

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	˅ SD210000	˘ SD230000	○ SM190000	ą LA430000	˙ SD290000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	Ą LA440000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ç LE430000	Â LA160000	Ę LE440000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	ż LZ290000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	Ţ LT420000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ţ LT410000	ů LU270000	″ SD250000	Ů LU280000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	Ż LZ300000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ă LA230000	î LI150000	Ă LA240000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ž LZ210000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	č LC210000	ĭ LL210000	Č LC220000	Ľ LL220000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ź LZ110000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	Í LL110000	Ç LC420000	Ĺ LL120000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	Ž LZ220000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ć LC110000	ß LS810000	Ć LC120000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	Ź LZ120000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	¦ SM130000	: SP130000	ś LS110000	ł LL810000	Ś LS120000	Ł LL820000	(SHY) SP320000	Ě LE220000	ď LD210000	Ď LD220000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	ň LN210000	ń LN110000	Ň LN220000	Ń LN120000	ô LO150000	ű LU250000	Ô LO160000	Ű LU260000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	đ LD610000	š LS210000	Đ LD600000	Š LS220000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	‗ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ŕ LR110000	ť LT210000	Ŕ LR120000	Ť LT220000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ř LR210000	˛ SD430000	Ř LR220000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	ş LS410000	€ SC200000	Ş LS420000	× SA070000	ő LO250000	ě LE210000	Ő LO260000	(EO)

Code Page 01153

[Haut de la page on page 92 | Page précédente on page 91 | Page suivante on page 93 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1154/1381 Cyrillique

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre. Si cette page de codes n'est pas utilisée avec une machine hôte cyrillique, certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	Њ KN120000	ц KC010000	й KJ110000	я KA150000	ь KX110000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	Љ KL410000	/ SP120000	Ћ KC120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	ы KY010000	A LA020000	J LJ020000	€ SC200000	1 ND010000
-2	ђ KD610000	њ KN110000	Ґ KG120000	Ќ KK120000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	з KZ010000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ґ KG110000	ћ KC110000	Ё KE180000	(SHY) SP320000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ш KS210000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ё KE170000	ќ KK110000	Є KE160000	Ў KU240000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	э KE130000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	є KE150000	ў KU230000	S KZ160000	Џ KG220000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	щ KS150000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	s KZ150000	џ KG210000	І KI120000	ю KU150000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ч KC210000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	і KI110000	Ъ KU220000	Ї KI180000	a KA010000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ъ KU210000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ї KI170000	№ SM000000	J KJ020000	б KB010000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	Ю KU160000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	j KJ010000	Ђ KD620000	Љ KL420000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	А KA020000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	| SM130000	: SP130000	д KD010000	к KK010000	р KR010000	Б KB020000	Х KH020000	Н KN020000	Т KT020000	З KZ020000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	е KE010000	л KL010000	с KS010000	Ц KC020000	И KI020000	О KO020000	У KU020000	Ш KS220000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ф KF010000	м KM010000	т KT010000	Д KD020000	Й KJ120000	П KP020000	Ж KZ220000	Э KE140000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	г KG010000	н KN010000	у KU010000	Е KE020000	К KK020000	Я KA160000	В KV020000	Щ KS160000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	х KH010000	о KO010000	ж KZ210000	Ф KF020000	Л KL020000	Р KR020000	Ь KX120000	Ч KC220000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	и KI010000	п KP010000	в KV010000	Г KG020000	М KM020000	С KS020000	Ы KY020000	(EO)

Code Page 01154

[Haut de la page on page 93 | Page précédente on page 92 | Page suivante on page 94 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1155/1378 Latin 5 - Turquie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	º SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ç LC410000	ğ LG230000	ü LU170000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	ö LO170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	{ SM110000	ì LI130000	[SM060000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	ı LI810000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	Ç LC420000	Ğ LG240000	ş LS410000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM680000	(SHY) SP320000	¹ ND011000	² ND021000	³ ND031000
-B	. SP110000	İ LI300000	, SP080000	Ö LO180000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ş LS420000	} SM140000	æ LA510000	] SM080000	¯ SD310000	~ SD190000	\ SM070000	# SM010000	" SP040000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	` SD130000	¸ SD410000	$ SC030000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	¦ SM650000	Æ LA520000	@ SM050000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	Ü LU180000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01155

[Haut de la page on page 94 | Page précédente on page 93 | Page suivante on page 95 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1156/1393 Lettonie, Lituanie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	^ SD150000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	š LS210000	ç LE430000	Š LS220000	Ę LE440000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	ī LI310000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ė LE290000	Ä LA180000	Ė LE300000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ą LA430000	č LC210000	Ą LA440000	Č LC220000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	į LI430000	ų LU430000	Į LI440000	Ų LU440000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ū LU310000	„ SP230000	Ū LU320000	Ī LI320000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	“ SP210000	Å LA280000	Ļ LL420000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ē LE310000	ģ LG410000	Ē LE320000	Ģ LG420000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ž LZ210000	ß LS810000	Ž LZ220000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	Ŗ LR420000	” SP220000	[SM060000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	ţ LR410000	ź LZ110000	] SM080000	ō LO310000	ć LC110000	Ō LO320000	Ć LC120000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ā LA310000	æ LA510000	Ā LA320000	Ź LZ120000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ż LZ290000	ķ LK410000	Ż LZ300000	Ķ LK420000	ņ LN410000	ł LL610000	Ņ LN420000	Ł LL620000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ń LN110000	Æ LA520000	Ń LN120000	ļ LL410000	ó LO110000	ś LS110000	Ó LO120000	Ś LS120000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	’ SP200000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01156

[Haut de la page on page 95 | Page précédente on page 94 | Page suivante on page 96 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1157/1391 Estonie

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO610000	Ø LO620000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	ä LA170000	å LA270000	É LE120000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	` SD130000	/ SP120000	\ SM070000	a LA010000	j LJ010000	ü LU170000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	{ SM110000	ë LE170000	# SM010000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	[SM060000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ã LA190000	î LI150000	Ã LA200000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	} SM140000	ï LI170000	$ SC030000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	ì LI130000	Ç LC420000	Ì LI140000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS810000	Ñ LN200000	é LE110000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	§ SM240000	€ SC200000	ö LO170000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM680000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	Å LA280000	, SP080000	Ä LA180000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	Ö LO180000	š LS210000	æ LA510000	Š LS220000	¯ SD310000	¦ SM650000	~ SD190000	@ SM050000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ý LY110000	¸ SD410000	Ý LY120000	¨ SD170000	ò LO130000	ù LU130000	Ò LO140000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ž LZ210000	Æ LA520000	Ž LZ220000	´ SD110000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	] SM080000	® SM530000	× SA070000	õ LO190000	ÿ LY170000	Õ LO200000	(EO)

Code Page 01157

[Haut de la page on page 96 | Page précédente on page 95 | Page suivante on page 97 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1158/1388 Ukraine

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	Њ KN120000	ц KC010000	й KJ110000	я KA150000	ь KX110000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	Љ KL410000	/ SP120000	Ћ KC120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	ы KY010000	A LA020000	J LJ020000	€ SC200000	1 ND010000
-2	ђ KD610000	њ KN110000	Ґ KG300000	Ќ KK120000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	з KZ010000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ґ KG290000	ћ KC110000	Ё KE180000	(SHY) SP320000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	ш KS210000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ё KE170000	ќ KK110000	Є KE160000	Ў KU240000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	э KE130000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	є KE150000	ў KU230000	S KZ160000	Ц KG220000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	щ KS150000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	s KZ150000	ц KG210000	I KI120000	ю KU150000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	ч KC210000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	i KI110000	Ъ KU220000	Ї KI180000	a KA010000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	ъ KU210000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ї KI170000	№ SM000000	J KJ020000	б KB010000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	Ю KU160000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	j KJ010000	Ђ KD620000	Љ KL420000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	A KA020000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	| SM130000	: SP130000	д KD010000	к KK010000	р KR010000	Б KB020000	Х KH020000	Н KN020000	Т KT020000	З KZ020000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	е KE010000	л KL010000	с KS010000	Ц KC020000	И KI020000	О KO020000	У KU020000	Ш KS220000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ф KF010000	м KM010000	т KT010000	Д KD020000	Й KJ120000	П KP020000	Ж KZ220000	Э KE140000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	г KG010000	н KN010000	у KU010000	Е KE020000	К KK020000	Я KA160000	В KV020000	Щ KS160000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	х KH010000	о KO010000	ж KZ210000	Ф KF020000	Л KL020000	Р KR020000	Ь KX120000	Ч KC220000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	и KI010000	п KP010000	в KV010000	Г KG020000	М KM020000	С KS020000	Ы KY020000	(EO)

Code Page 01158

[Haut de la page on page 97 | Page précédente on page 96 | Page suivante on page 98 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1160/1395 Thaïlande

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	฿ SC130000	◎ BQ400000	๓ BQ500000	๏ BQ800000	๐ ND100002	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	' BZ100300	/ SP120000	็ BE400000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	๑ ND010002	A LA020000	J LJ020000	๙ BZ300300	1 ND010000
-2	ก BK100000	จ BC100000	ฎ BT100000	ถ BT600000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	๒ ND020002	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ข BK200000	ฉ BX100000	ฏ BT200000	ท BT700000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	๓ ND030002	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	ฃ BK300000	ช BS100000	ฐ BT300000	ธ BT800000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	๔ ND040002	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	ค BK400000	ซ BX200000	ฑ BT400000	น BN300000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	๕ ND050002	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ฅ BK500000	ฌ BX300000	ฒ BN200000	บ BB100000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	๖ ND060002	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	ฆ BK600000	ญ BY100000	ด BD200000	ป BP100000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	๗ ND070002	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ง BN100000	ฎ BD100000	ต BT500000	ผ BP200000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	๘ ND080002	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	[SM080000	] SM080000	^ SD150000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	๙ ND090002	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	¢ SC040000	! SP020000	¦ SM650000	: SP130000	ฝ BF100000	ร BR100000	ษ BS300000	ๆ BQ200000	ะ BZ200300	• BQ300000	า BA700000	+ BZ400000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	พ BP300000	ฤ BR200000	ส BS400000	ะ BA200000	ั BI200000	เ BE200000	ๆ BQ100000	๋ BZ500000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	ฟ BF200000	ล BL100000	ห BH100000	ั BA100000	ิ BU100000	แ BE300000	่ BE100000	° BN400000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	ภ BP400000	ฦ BL200000	ฬ BL300000	า BA300000	ี BU200000	โ BO200000	' BZ100000	+ BZ400300
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	ม BM100000	ว BW100000	อ BO100000	่า BA400000	ุ BU300000	ใ BA500000	๊ BZ200000	€ SC200000
-F	| SM130000	¬ SM660000	? SP150000	" SP040000	ย BY200000	ศ BS200000	ฮ BH200000	้ BI100000	ู BU400000	ไ BA600000	๚ BZ300000	(EO)

Code Page 01160

[Haut de la page on page 98 | Page précédente on page 97 | Page suivante on page 99 | Table des matières on page 49]

Référence de la page de codes hôte

Page de codes hôte 1164/1397 Vietnam

La colonne indique le premier chiffre et la ligne indique le deuxième chiffre.

HEX DIGITS 1ST → 2ND ↓	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
-0	(SP) SP010000	& SM030000	- SP100000	ø LO810000	Ø LO820000	° SM190000	µ SM170000	¢ SC040000	{ SM110000	} SM140000	\ SM070000	0 ND100000
-1	(RSP) SP300000	é LE110000	/ SP120000	É LE120000	a LA010000	j LJ010000	~ SD190000	£ SC020000	A LA020000	J LJ020000	÷ SA060000	1 ND010000
-2	â LA150000	ê LE150000	Â LA160000	Ê LE160000	b LB010000	k LK010000	s LS010000	¥ SC050000	B LB020000	K LK020000	S LS020000	2 ND020000
-3	ä LA170000	ë LE170000	Ä LA180000	Ë LE180000	c LC010000	l LL010000	t LT010000	· SD630000	C LC020000	L LL020000	T LT020000	3 ND030000
-4	à LA130000	è LE130000	À LA140000	È LE140000	d LD010000	m LM010000	u LU010000	© SM520000	D LD020000	M LM020000	U LU020000	4 ND040000
-5	á LA110000	í LI110000	Á LA120000	Í LI120000	e LE010000	n LN010000	v LV010000	§ SM240000	E LE020000	N LN020000	V LV020000	5 ND050000
-6	ă LA230000	î LI150000	Ă LA240000	Î LI160000	f LF010000	o LO010000	w LW010000	¶ SM250000	F LF020000	O LO020000	W LW020000	6 ND060000
-7	å LA270000	ï LI170000	Å LA280000	Ï LI180000	g LG010000	p LP010000	x LX010000	¼ NF040000	G LG020000	P LP020000	X LX020000	7 ND070000
-8	ç LC410000	◌̃ SD198000	Ç LC420000	đ SC180000	h LH010000	q LQ010000	y LY010000	½ NF010000	H LH020000	Q LQ020000	Y LY020000	8 ND080000
-9	ñ LN190000	ß LS610000	Ñ LN200000	` SD130000	i LI010000	r LR010000	z LZ010000	¾ NF050000	I LI020000	R LR020000	Z LZ020000	9 ND090000
-A	[SM060000	] SM080000	¦ SM650000	: SP130000	« SP170000	ª SM210000	¡ SP030000	¬ SM660000	(SHY) SP320000	1 ND011000	2 ND021000	3 ND031000
-B	. SP110000	$ SC030000	, SP080000	# SM010000	» SP180000	º SM200000	¿ SP160000	| SM130000	ô LO150000	û LU150000	Ô LO160000	Û LU160000
-C	< SA030000	* SM040000	% SM020000	@ SM050000	đ LD610000	æ LA510000	Đ LD600000	¯ SD310000	ö LO170000	ü LU170000	Ö LO180000	Ü LU180000
-D	(SP060000	) SP070000	_ SP090000	' SP050000	◌̉ SD918000	Œ LO520000	◌̣ SD458000	œ LO510000	ư LU910000	ù LU130000	Ư LU920000	Ù LU140000
-E	+ SA010000	; SP140000	> SA050000	= SA040000	◌̀ SD138000	Æ LA520000	◌́ SD118000	Ÿ LY180000	ó LO110000	ú LU110000	Ó LO120000	Ú LU120000
-F	! SP020000	^ SD150000	? SP150000	" SP040000	± SA020000	€ SC200000	® SM530000	× SA070000	ơ LO910000	ÿ LY170000	Ơ LO920000	(EO)

Code Page 01164

[Haut de la page on page 99 | Page précédente on page 98 | **Page suivante** | Table des matières on page 49]